

GUIDE DE MIGRATION DU SERVEUR DE LICENCE RESEAU XLSTAT

ADDINSOFT

XLSTAT

by Addinsoft

Ce document vous guidera dans la migration vers la nouvelle version du serveur de licence réseau XLSTAT.

Table des matières

Étape 1 – Désactiver sa licence réseau de l'ancien serveur	2
Étape 2 – Désinstaller la version précédente du serveur si l'on réutilise la même machine hôte	2
Étape 3 – Installer la nouvelle version.....	2
Étape 4 – S'assurer que le service est en fonctionnement	2
Étape 5 – Activer sa licence	3
Activation automatique (avec connexion internet)	3
Manual, offline activation	3
Ajouter plus de licences	3
Étape 6 (optionnelle) – Personnalisation de la configuration serveur.....	4

Étape 1 – Désactiver sa licence réseau de l'ancien serveur

Vous pouvez sauter cette étape si votre licence réseau n'a pas encore été activée sur un serveur de licence.

Avant de procéder à la migration, veuillez-vous assurer de désactiver la licence de sur votre serveur de licence actuel. En effet, l'activation ne se propage pas automatiquement depuis votre serveur actuel vers le nouveau, et ce même s'il s'agit de la même machine physique.

Dans le cas où vous préféreriez tester la migration sans interrompre votre installation actuelle, veuillez faire la demande d'une clé de licence temporaire de test en contactant le support client XLSTAT à l'adresse support@xlstat.com

Étape 2 – Désinstaller la version précédente du serveur si l'on réutilise la même machine hôte

Avant de pouvoir installer la nouvelle version du serveur, il convient de désinstaller l'ancienne. Ceci peut être fait directement depuis le menu « Programmes et fonctionnalités » ou « Applications et fonctionnalités » de Windows.

Étape 3 – Installer la nouvelle version

Veuillez télécharger la nouvelle version ici : <https://files.xlstat.com/releases/xlstatnls.msi>

Vous pouvez démarrer son installation en double cliquant sur le fichier téléchargé. Le service tournant en arrière-plan sera automatiquement installé puis démarré par l'installateur.

Étape 4 – S'assurer que le service est en fonctionnement

La configuration du serveur de licence s'effectue via l'outil « XLSTAT Network License Server Admin Tool », pouvant être trouvé directement dans le menu démarrer de la machine hôte. Veuillez ouvrir cet outil avant de continuer.

Assurez-vous à ce que le service soit en fonctionnement, le démarrer si nécessaire. Ceci peut être fait via les contrôles sur l'outil d'administration (visible ci-contre) ou via la fenêtre de gestion de services Windows. Sur cette dernière, le service s'appelle « XLSTAT Network License Server » ou « XLSTATNLS ».



Étape 5 – Activer sa licence

Vous pouvez maintenant activer votre licence réseau sur la nouvelle version du serveur de licence. Ceci se fait via l'onglet « **Licenses** » de l'outil d'administration. Cliquez sur le bouton « **Activate new license** » afin de démarrer le processus d'activation.

Activation automatique (avec connexion internet)

Vous pouvez tout d'abord tenter l'activation automatique via l'onglet « **Automatic (online)** ». Pour ceci, entrez votre **clé de licence** puis cliquez sur **Activer**.

Le serveur de licence tente automatiquement de détecter les paramètres de serveur mandataire (proxy) potentiel afin d'effectuer la connexion vers les serveurs d'activations.

Manual, offline activation

Si l'activation en ligne a échoué ou si vous préférez procéder via une activation manuelle, veuillez sélectionner l'onglet « **Manual (offline)** » pour l'activation de votre licence. Vous pouvez suivre le processus décrit à l'écran.

Il vous sera en effet demandé de :

- 1- Entrer votre clé de licence
- 2- Cliquer sur « **Generate request** »
- 3- Copier la requête générée
- 4- La coller sur le site web <https://activation.xlstat.com>
- 5- Importer la réponse téléchargée depuis ce site web
- 6- Cliquer sur le bouton « **Activate** »

Ajouter plus de licences

Si vous avez acheté plus d'une licence, vous pouvez répéter l'opération afin d'activer le reste de vos clés de licence. Dans le scénario d'un serveur avec plusieurs licences, l'utilisateur final sera invité à choisir la licence qu'il souhaite utiliser.

Étape 6 (optionnelle) – Personnalisation de la configuration serveur

Le fichier de configuration du serveur de licence devrait avoir été ajouté à cette emplacement :

C:\ProgramData\addinsoft\xlstatnls\server.cnf

Vous pouvez ouvrir ce fichier dans tout éditeur de texte et changer la configuration du serveur de licence, tel que le port sur lequel il est accessible, la durée maximum pour laquelle l'utilisateur peut faire un emprunt de licence, les informations de proxy, etc.

Plus d'informations concernant la personnalisation sont données dans le fichier lui-même.

Le service de licence doit être redémarré après toute modification de ce fichier afin que celles-ci prennent effet.