

# MISE A JOUR OU INSTALLATION DES CLIENTS RESEAU XLSTAT

ADDINSOFT

**XLSTAT**

by Addinsoft

Les clients XLSTAT doivent être mis à jour afin de pouvoir communiquer avec le nouveau serveur de licence XLSTAT.

## Table des matières

1. Liens de téléchargement .....	2
2. Installation initiale .....	2
2.1. Installeur classique .....	2
2.2. Déploiement sur des postes Windows.....	3
3. Mettre à jour une installation existante.....	3
3.1. Mise à jour via l'installeur classique.....	3
3.2. Mise à jour via l'installeur MSI .....	3

## 1. Liens de téléchargement

Les liens de téléchargement des installateurs sont les suivants :

- Installeur Windows classique : <https://files.xlstat.com/rc/xlstat.exe>
- Installeur MacOS classique : <https://files.xlstat.com/rc/xlstat.dmg>
- Installeur MSI 32-bits : [https://files.xlstat.com/rc/xlstat\\_x86.msi](https://files.xlstat.com/rc/xlstat_x86.msi)
- Installeur MSI 64-bits : [https://files.xlstat.com/rc/xlstat\\_x64.msi](https://files.xlstat.com/rc/xlstat_x64.msi)

**Note importante :** Veuillez-vous assurer d'utiliser les liens présents ci-dessus pour le nouveau système de licence réseau. Tout lien disponible sur le site web de XLSTAT repose sur le précédent système, et ce jusqu'à la fin de la période de migration prévue en Juillet 2020.

Une fois cette période terminée, le nouveau système de licence réseau sera intégré dans la version publique de XLSTAT, et tous les produits « release candidate » installés durant cette période de migration pourront être mis à jour directement via la version publique de façon habituelle.

## 2. Installation initiale

Pour les stations de travail où XLSTAT n'a pas encore été installé, vous pouvez procéder à l'installation de deux façons :

- Un installateur classique avec interface graphique, devant être exécuté directement sur la machine. Après son installation, XLSTAT peut être connecté au serveur de licence
- Un installateur dédié au déploiement (.msi), qui peut à la fois :
  - Effectuer l'installation de façon silencieuse
  - Préconfigurer XLSTAT pour qu'il se connecte au serveur de licence réseau

### 2.1. Installeur classique

Vous pouvez télécharger l'installateur classique via les liens fournis dans la section 1.

L'installation classique est décrite dans ce guide : <https://xlstat.at/install-client>

A noter qu'il s'agit de la seule méthode d'installation disponible pour les clients MacOS.

## 2.2. Déploiement sur des postes Windows

Le déploiement de XLSTAT se fait via nos installeurs MSI. Vous pouvez les télécharger via les liens fournis dans la section 1 de ce document. Veuillez vous assurer de ne **pas** utiliser les liens présents sur notre site internet.

Vous trouverez un guide d'utilisation de ces installeurs à l'adresse suivante :

<https://xlst.at/msi-installers>

Veuillez lire la section « Avant de commencer » de ce guide afin de vous assurer de répondre aux prérequis. Un exemple de commande à utiliser dans votre cas serait :

```
msiexec /i path\to\installer.msi INSTALLTYPE=1 ALLUSERSSETTINGS=1  
SERVERHOST=address_of_your_server SERVERPORT=7070
```

Veuillez vous référer au tableau dans la section « Personnalisation de l'installation » afin d'obtenir plus de détails concernant les options d'installation disponibles.

## 3. Mettre à jour une installation existante

Bien que MacOS n'ait qu'une seule méthode d'installation, sur Windows, XLSTAT peut être installé soit via l'installateur classique soit via des installeurs MSI. Les mises à jour doivent être effectuées en utilisant la même méthode que celle utilisée pour l'installation initiale.

### 3.1. Mise à jour via l'installateur classique

Si l'installation a initialement été effectuée via l'installateur exécutable (xlstat.exe), une version à jour de celui-ci doit être utilisée afin d'effectuer la mise à jour. Cette dernière ne permet pas les processus automatisés.

### 3.2. Mise à jour via l'installateur MSI

Pour les installations effectuées via nos installeurs MSI, potentiellement faites via un déploiement centralisé, un nouveau MSI peut être utilisé afin d'effectuer la mise à jour. Veuillez-vous assurer d'utiliser la bonne architecture (32 ou 64 bits) en fonction de celle qui a été choisie à l'installation initiale.

Il n'est pas nécessaire de spécifier à nouveau les paramètres d'installation silencieuse. Ils sont gardés tels que spécifiés lors de la première installation. Si toutefois le nouveau serveur de licence venait à

tourner sur une machine hôte différente de la précédente version, veuillez-vous assurer de spécifier à nouveau l'option SERVERADDRESS avec l'adresse du nouveau serveur.